

マークシート採点システム

# スキャナ設定マニュアル

(※ PaperStreamCapture 2.8.2.7 対応)

2020年3月

株式会社 フリーフォーム

1. はじめに .....	3
2. スキャナ使用手順 .....	4
2. 1 スキャナ TWAIN ドライバのインストール .....	4
2. 2 PaperStreamCapture を使用したスキャナの設定 .....	7

## 1. はじめに

マークシート採点システムで使用するスキャナを使用するための手順を示します。

### (1) スキャナの TWAIN ドライバのインストール

ご使用のスキャナに付属している CD などから、TWAIN ドライバをインストールしてください。

### (2) PaperStreamCapture を使用したスキャナの設定手順

PaperStreamCapture を起動して、手順に従い設定してください。

また、インストール中、セキュリティの警告や、変更確認のメッセージが表示される場合がありますが、確認後に実行ボタンや OK ボタンで次に進んでください。


## 2. スキャナ使用手順

### 2. 1 スキャナ TWAIN ドライバのインストール

使用するスキャナに付属している CD などから、TWAIN ドライバをその手順に従いインストールしてください。

以下、fi-7160 の場合のインストール手順を示します。


スキャナに付属している CD をセットし、セットアップを起動してください。




セットアップ起動画面です。  
この中のカスタムインストールをクリックしてください。




次へボタンを押してください。




右の4つの項目を選択し、次へボタンを押してください。



「使用許諾契約に同意する」をチェックしインストールボタンを押してください。




インストールが始まります。  
そのままお待ちください。



インストールが終了したので、完了ボタンを押してください。

終了後、fi-7160 を USB ケーブルで PC に接続し、電源を入れてください。


正しく TWAIN ドライバがインストールされていると、以下のようなメッセージが表示されます。



その後、同様に「デバイスドライバーソフトウェアが正しくインストールされました。」が表示されて、インストールが完了です。


## 2. 2 PaperStreamCapture を使用したスキャナの設定

次に、インストールされたアプリケーション「PaperStreamCapture」でスキャン設定を行います。この設定は、スキャナが接続していて電源オンの状態で行います。ですので、通常使用する USB コネクタで、スキャナを接続及び電源オンしてください。使用する USB コネクタを変更すると、その都度設定が必要になりますので、ご注意ください。




デスクトップ画面に以下のアイコンが作成されているので、これをダブルクリックして「PaperStreamCapture」を起動してください。


以下が、「PaperStreamCapture」の起動画面です。




「お使いの前に」画面が表示された場合は、閉じてください。




赤丸の部分をクリックします。  
下に表示されたメニューから「プロファイル設定」をクリックしてください。  
プロファイル設定画面が表示されます。



次に、赤丸のプラスをクリックします。  
次の画面に切り替わります。




緑丸の入力および設定をし、次へボタンを押します。




赤丸の「編集」をクリックします。






赤丸の矢印をクリックします。




基本タブの緑丸のカラー、給紙、解像度、用紙サイズを、それぞれ「カラー」「フィーダー (表面)」「300dpi」「A4」に変更します。




次に、ページタブの緑丸のクロッピング、回転を、それぞれ「なし」「0度」に変更します。

これらの6か所は、重要なパラメータになりますので、変更されていることを再度確認してください。


設定が終わりましたら、OK ボタンを押してください。この画面が閉じ、プロファイル設定画面に戻ります。




緑丸の部分が設定どおりに変更されていることを確認し、「保存」ボタンを押してください。




「はい」ボタンを押します。




緑丸の部分更されていることを確認し、「OK」ボタンを押してください。




OK」ボタンを押してください。



「閉じる」ボタンを押します。



戻るをクリックします。



赤丸の部分をクリックします。  
下に表示されたメニューから「終了」をクリックしてください。

以上でスキャナ設定が終了です。

以上